

# STAR SUPER

<b>Descripción:</b>	ENERGICO DESENGRASANTE
<b>Código:</b>	Q01.02.004
<b>Revisión y Fecha:</b>	13 28/06/2018
<b>Características:</b>	Detergente alcalino y desengrasante de acción rápida. Penetra y reacciona químicamente disolviendo los aceites, grasas, carbonilla y todo tipo de suciedad. Devuelve la belleza original a los equipos. Formulado en base a tensioactivos biodegradables y de elevado poder desengrasante. Recomendado para uso en Industria Alimentaria.
<b>Especificaciones:</b>	Aspecto: líquido transparente Color: Marrón. Densidad: 1,08±0,05 g/cc Olor: Característico alcalino. Valor de pH: 13,5±0,05
<b>Aplicaciones:</b>	Está especialmente recomendado para la limpieza de utillaje impregnado de fuerte suciedad, parrillas, freidoras, hornos, cocinas industriales, campanas extractoras, filtros, planchas de cocina, fábricas de conservas, bandejas de panadería, etc. Elimina la resina de las bandas lijadoras en la industria de la madera.
<b>Forma de uso:</b>	Puede ser utilizado por rociado o con un trapo o esponja impregnado en el producto y frotando la superficie a limpiar. Por su alta concentración admite diluciones en agua de 1:10 a 1:20. En caso de grasas persistentes pulverizar puro y dejar actuar durante unos minutos. También puede ser usado por inmersión, diluido 1:10 ó 1:12 en agua, para la limpieza y desengrase de las bandejas de panadería. Sumergir las bandejas en el producto el tiempo necesario para conseguir ablandar la suciedad, que puede oscilar aproximadamente entre 10 minutos a un par de horas, pero siempre controlando los tiempos de contacto según la suciedad a eliminar, enjuagando posteriormente con agua a presión hasta la total eliminación del producto. Para la limpieza de planchas de cocina, ésta debe estar templada (no muy caliente) para que la limpieza sea más efectiva y el producto puede emplearse puro o diluido en agua dependiendo del grado de suciedad. Se recomienda pulverizar la plancha con el producto y dejar actuar durante unos minutos. Seguidamente rociar con agua y pasar una espátula o estropajo. Una vez levantada la suciedad, se aclara con agua hasta que la plancha quede bien limpia.
<b>Recomendaciones:</b>	Evitar el contacto directo con alimentos. Evitar el contacto prolongado con metales blandos. No emplear puro sobre aluminio, vidrio o pinturas deterioradas. Para el proceso de inmersión no usar recipientes metálicos, recomendamos la utilización de una balsa de poliéster. Consumir preferentemente antes de 3 años desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.
<b>Presentación:</b>	A granel por litros en envase plástico.
<b>Toxicología:</b>	Consultar ficha de Seguridad